## Winbox


Winbox হলো এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন যা মাইক্রোটিক রাউটার ওস কনফিগার ও মনিটর করার জন্য ব্যবহার করা হয়৷

## Winbox কোথায় পাবেন?

ব্রাউজারে আপনার রাউটারের আইপি দিয়ে যদি সার্চ করেন তাহলে দেখবেন, এই রকম একটি পেইজ ওপেন হবে।



এখান থেকে Winbox এ ক্লিক করে ডাউনলোড করে রান করাতে হবে৷ তখন এই রকম একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হবে৷



এখন রাউটারে কানেক্ট করার জন্য রাউটারে আইপি/ম্যাক, ইউজার নেইম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে রাউটারে লগিন করতে হবে৷



## এই ডায়লগ বক্সেটির সাথে পরিচিত হই

- Connect রাউটারে কানেক্ট করার জন্য connect এ ক্লিক করতে হয়।
- Save কোন আইপি address, login, password ইত্যাদি সেভ করে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- Remove saved list থেকে কোন কিছু বাদ দেওয়ার জন্য Remove এ ক্লিক করতে হয়৷
- Tools- Tools ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কাজে। যেমন-সকল আইটেমকে বাদ দেওয়ার জন্য, Cache remove করার জন্য ইত্যাদি।

## Winbox ইন্টারফেস ওভারভিউ

- সবার উপরে Main toolbar at the top where users ca add various info fields, like CPU and memory usage.
- বাম দিকে Menu bar এবং sub-menus রয়েছে।
- Work area যেখানে সকল ডায়লগ বক্স গুলো ওপেন হবে৷
- undo and redo: Main toolbar's বাম দিকে undo and redo buttons রয়েছে৷ সেখান থেকে সম্প্রতি কোন পরিবতর্ন সহজেই undo এবং redo করতে পারেন৷

